## Для сетевых настроек Windows xp

Нажмите Пуск --> Далее панель управления --> Далее сетевые подключения



Правой кнопкой мыши нажмите на подключении локальной сети выберите меню свойства

5 Сетевне падкличения		
Файл Правка Вки. Избранное Сервик	с Дополнительно Оправка	A1
🔇 Назад 🔹 🔘 · 🍠 🔎 Понск	Panen III-	
Адресі 🔹 Сетявые подрол-рчения		💌 🛃 Repexaz - Norton Anthinus 😵 +
Сетеньне задачи	ЛВС или высокоскоростной Интириет	
	Concretents	
сеть нам овть налого офиса	Истранять	
Gpananeyrapa Windows	Паделючения типенаст	
Опслечение сетинита устройства	Создать иргыя:	
Socraeca toese	Баранананан.	
Перегленскини подключения	Gasalerna 🖕	
C Tpoorarp contravere noticities		
Изначение настроок: подалиснения		
Другие неста 🔹		
D Come vices		
Servece or py wares		
Ange Tool accimental		
Bagpañon 8		

В открывшемся окне выберите параметр Протокол Интернета ТСР/ІР и нажмите кнопку свойства

	Проверка под вености   Дополнительно
Подел	EVIDANI VIDIEZ
-	Realizek RITLE168/8110 Family Gigab Hacepowns
Eco-eno	ненты, нопользуеные отын пода почениенк
	Сприба доступан войлонни принтерани селей Мого. Планарожаци пакатов QoS Полтокопінностав (ПСРЛЕ) акадить
0.044	
Tipo cam 638	токол ТСРИР - стандартный протокол плобельныя IX обестеченающий саяты нежад распичением инодействующини оттана.
<b>⊡</b> ∏p	подравочения вывести значее в области унархилисяй
	SECONDED TO HER VIOLATION AND A TO A T

В появившемся окне необходимо ввести данные предоставленные провайдером (см. договор)

Сеонства: Протокол Интернета	(TCP/P) 🛛 🛛
Ofase	
Паракентры IP могут наснечаться а подоерживает эту возножность. В IP можно полужить у ситевого адие	апточаличаски, асликовть протненон служее парачетры енстраторы
<ul> <li>Получть Р-здрес авточатиис</li> </ul>	кам /
Э Истользовить слядуаций IP-	uper: /
P-agent	192 168
Maciva regeate	255 . 255 . 255 . 0
Основнойцест	192 . 169 . 0 . 100
Trevers apro DHI-convola	deno-estimation
🛞 Использовать следующие адр	ieca DNS-cepeepce:
Предложитаемый DNS-сервер:	212 . 45 . 2 . 5
Альтернализный DNS-сереер:	212 45 0 3
	Допочнотальна .
-	ОК. Отчена

Для сетевых настроек Windows 7

нажмите кнопку "Пуск".

Г	Туск	
<b>(</b>	0	

В появившемся меню выберите "Панель управления"

Opera		
Microsoft Office Outlook 2007		
Приступая к работе		Rasen
Подключить к проектору		Документы
Калькулятор		Изображения
Ножницы		Музыка
3		Компьютер
2 Dates	10	Панель управления
Pant	Ċ	Устройств Изменение параметров и настройка функциональных возможи компьютера.
Средство просмотра XPS		Программы по умолчанию
Microsoft Office Excel 2007		Справка и поддержка
Все программы		
Найти програмиы и файлы	Q	Завершение работы

В открывшемся окне найдите значок "Центр управления сетями и общим доступом", нажмите правой кнопкой мыши на этом значке и выберите "Открыть" (тип просмотра сделайте "Мелкие значки").



В меню слева выберите "Изменение параметров адаптера"



В открывшемся окне найдите значок "Подключение по локальной сети", нажмите правой кнопкой мыши на этом значке и выберите меню "Свойства"

<ul> <li>Realtek RTL8139/810x Family Болт</li> <li>Отключить</li> <li>Состояние</li> <li>Диагностика</li> <li>Настройка моста</li> <li>Создать ярлык</li> <li>Удалить</li> <li>Переименовать</li> <li>Свойства</li> </ul>

В появившемся окне Подключения по локальной сети, выберите "Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)", и нажмите кнопку "Свойства"

	o.	
подключение чере		
Marvell Yukor	n 88E8056 PCI-E Gigabit	Ethernet Controller
		Настроить
Отмеченные компо	оненты используются э	тим подключением:
🗌 📑 Клиент для	я сетей Microsoft	
🗆 🛃 Планировь	цик пакетов QoS	
🗆 🛃 Служба до	ступа к файлам и прин	терам сетей Місго
🔲 📥 Протокол	Интернета версии 6 (Т(	CP/IPv6)
🖌 📥 Протокол	Интернета версии 4 (Т)	CP/IPv/4)
🗌 🔺 Драйвер в	8/в тополога канальног	о уровня
<ul> <li>Драйвер в</li> <li>Фответчик с</li> </ul>	з/в тополога канальног обнаружения топологии	о уровня канального уровня
<ul> <li>Драйвер в</li> <li>Фответчик с</li> </ul>	з/в тополога канальног обнаружения топологии	о уровня канального уровня
<ul> <li>Драйвер в</li> <li>ФОтветчик с</li> </ul>	з/в тополога канальног обнаружения топологии Удалить	о уровня канального уровня Сво <u>й</u> ства
<ul> <li>Драйвер в</li> <li>Фответчик с</li> <li>Установить</li> <li>Описание</li> </ul>	в/в тополога канальног обнаружения топологии Удалить	о уровня канального уровня Сво <u>й</u> ства
<ul> <li>Драйвер в</li> <li>Ф Ответчик с</li> <li>Установить</li> <li>Описание</li> <li>Протокол TCP/II</li> </ul>	в/в тополога канальног обнаружения топологии Удалить Р - стандартный проток	о уровня канального уровня Сво <u>й</u> ства ол глобальных
<ul> <li>Драйвер в</li> <li>Ф Ответчик с</li> <li>Установить</li> <li>Описание</li> <li>Протокол TCP/II сетей, обеспечи</li> </ul>	з/в тополога канальног обнаружения топологии Удалить Р - стандартный проток вающий связь между р	о уровня канального уровня Сво <u>й</u> ства ол глобальных азличными

Откроется окно **"Свойства протокола Интернета (TCP/IP)"** (Internet Protocol (TCP/IP) Properties). Введите полученные в службе технической поддержки и записанные Договоре.

?)
но
ена